



Version 6

Installationshandbuch
für
Windows

Kompatibilität:

Windows 8.1

Windows 10



*Eine leicht bedienbare Oberfläche für Z88®
für Windows, Linux und macOS (64-bit).*

*Diese Freeware-Version ist geistiges Eigentum des
Lehrstuhls für Konstruktionslehre und CAD der
Universität Bayreuth, herausgegeben von
Univ. Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg.*

unter der Mithilfe von:

Dr.-Ing. Bettina Alber-Laukant;

Dipl.-Ing. Daniel Billenstein; Maximilian Braun, M.Sc.;

Kevin Deese, M.Sc.; Christian Dinkel, M.Sc.; Pascal Diwisch, M.Sc.;

Dr.-Ing. Michael Frisch; Johannes Glamsch, M.Sc.;

Christian Glenk, M.Sc.; Dr.-Ing. Daniel Goller;

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Reinhard Hackenschmidt;

Stefan Hautsch, M.Sc.; Florian Hüter, M.Sc.;

Dipl.-Ing. Claudia Kleinschrodt; Christopher Lange, M.Sc.;

Dr.-Ing. Martin Neidnicht; Dr.-Ing. Florian Nützel; Dr.-Ing. Bernd Roith;

Matthias Roppel, M.Sc.; Frank Rudolph, M.Sc.; Dr.-Ing. Alexander Troll;

Dr.-Ing. Felix Viebahn; Dr.-Ing. Christoph Wehmann; Tobias Weiß, M.Sc.;

Dipl.-Ing. Johannes Wittmann; Aljoscha Zahn, M.Sc.; Dr.-Ing. Jochen Zapf;


Dr.-Ing. Markus Zimmermann; Dr.-Ing. Martin Zimmermann

*Alle Rechte bleiben beim Verfasser
Version 6, April 2023*



ist eine eingetragene Marke (Nr. 30 2009 064 238) von Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg

INSTALLATION

 Bitte installieren und benutzen Sie das Programm entweder als Administrator oder als normaler Benutzer. **BITTE NICHT ZWISCHEN DEN KONTEN WECHSELN!** Wenn Sie das Programm als Administrator installieren und als Benutzer verwenden, kann es Probleme mit den Zugriffsrechten der Benutzerkontensteuerung geben! Anzeichen hierfür: Pfade des Optionsmenüs lassen sich nicht einstellen, es kommt die Fehlermeldung "Das Programm hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden".

Die Installation unter Windows wird durch den *Microsoft® Installer (MSI)* gesteuert. Folgende Version steht zur Verfügung:

64-bit Windows

Z88AuroraV6_64_de.msi

Das jeweilige Installationsmenü führt Sie durch die Installation (siehe folgende Abbildungen).

Das Standardinstallationsverzeichnis der Installation lautet „C:\Z88AuroraV6“. Sie können diese Einstellung anpassen, indem Sie beim entsprechenden Installationsdialog Ihr gewünschtes Verzeichnis wählen (Abbildung 3). Wir empfehlen, Z88Aurora® im Standardverzeichnis zu installieren.


 Beachten Sie bitte, dass das jeweilige Installationsverzeichnis keine Leerzeichen und Umlaute sowie Sonderzeichen enthalten darf! Dies kann bei der Programmnutzung zu Problemen führen.



Abbildung 1: Installation starten mit [Weiter]




Abbildung 2: Lizenzbedingungen akzeptieren (*Haken setzen*) und dann [Weiter]




Abbildung 3: Falls gewünscht, benutzerdefiniertes Verzeichnis wählen, dann [Weiter]





Abbildung 4: Installation starten mit [Installieren], ggf. Windows-Meldung bestätigen



Abbildung 5: Installation erfolgreich, Setup beenden mit [Fertig stellen]

ERSTER START VON Z88AURORA®

Zum Starten von Z88Aurora® wählen Sie entweder das Desktopicon  „Z88Aurora V6“ oder öffnen das Programm im Startmenü „Z88Aurora V6“ → „Z88Aurora V6“. Wenn Sie die Desktop- und Startmenüeinträge nicht mit installiert haben, können Sie das Programm über den Windows-Explorer aufrufen:

„[gewähltes Installationsverzeichnis]\win\bin\z88aurora.exe“.

Um Z88Aurora® besser auf Ihre Anforderungen anpassen zu können, werden Sie beim ersten Programmstart aufgefordert, die Verzeichnisse der Programme, die Sie für Z88Aurora® einsetzen wollen, einzugeben.

Hierzu wird ein Dialog eingeblendet (Abbildung 6), in den Sie die jeweiligen Programme eintragen:




Abbildung 6: Einstellen der Pfade im Optionsmenü

– **Media Player**

Auswahl des Media Players, mit welchem die Z88Aurora® Anleitungsvideos abgespielt werden.

z. B. Windows Media Player;

Standardpfad „c:\Programme\Windows Media Player\wmplayer.exe“

– **Browser**

Auswahl des Browsers, mit dem die Homepage und das Benutzerforum aus Z88Aurora® aufgerufen werden sollen.

z. B. Internet Explorer;

Standardpfad „c:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe“

– **PDF-Reader**

Auswahl des PDF-Readers, mit dem die Z88Aurora® Handbücher aufgerufen werden können.

z. B. Adobe Acrobat Reader;

Standardpfad „c:\Programme\Adobe\Reader X.0\Reader\AcroRd32.exe“

Wenn Sie die Änderungen mit [OK] übernehmen erscheint folgende Hinweis-Box (Abbildung 7), welche mit [Schließen] quittiert wird. Z88Aurora® schließt sich daraufhin. Danach müssen Sie Z88Aurora® erneut starten und Ihre Änderungen sind aktiv.




Abbildung 7: Hinweis-Box nach Änderungen im Optionsmenü